

# お試し版

## 【異国のドル円カスタムロケット】

### 解説書



お試し版【異国のドル円カスタムロケット】をダウンロードいただきありがとうございます。お

試し版はデモ口座での運用とバックテストが可能です。この解説書では EA の導入方法

から設定方法まで画像付きで解説をしていきます。

## 目次

EA を MT4 への導入する方法 .....	3
EA を MT4 へ導入する手順.....	3
EA を MT4 の Experts フォルダへ移動させる .....	5
EA を稼働させる .....	9
注意点 .....	10
MT4 の設定方法 .....	11
【異国のドル円カスタムロケット】のパラメーター設定.....	12
動画や SNS で定期的に解説！ .....	25

## **EA を MT4 への導入する方法**


MT4 を使い始めたばかりの初心者の方は、EA(自動売買システム)をどの様にして

MT4 導入したらいいのか分からない部分があると思います。

そんな方のために、今回は MT4 の EA をどの様にして MT4 へ導入したら良いのか画像付きで、手順を紹介いたします。


## **EA を MT4 へ導入する手順**

ツールバーにあるツール→オプションをクリックします。




オプションを選択するとウィンドウが現れますので「エキスパートアドバイザー」タブをクリックします。

そしてウィンドウ内にある「自動売買を許可する」のチェックボックスにチェックを入れて OK をクリックします。




**EA を MT4 の Experts フォルダへ移動させる**

今お使いの MT4 を開いてツールバーのファイルから「データーフォルダを開く」をクリックして下さい。



すると以下のようなフォルダが開きますので、その中の「MQL4」フォルダをクリックして下さい。

名前	更新日時	種類	サイズ
logs	2018/12/20 2:17	ファイル フォル...	
templates	2018/12/12 6:21	ファイル フォル...	
tester	2018/12/12 0:39	ファイル フォル...	
MQL4 	2018/12/11 4:38	ファイル フォル...	
profiles	2018/11/21 8:14	ファイル フォル...	
config	2018/11/21 4:09	ファイル フォル...	
history	2018/11/20 19:48	ファイル フォル...	


その後、移動したフォルダに「Experts」というフォルダがあるので、その中にダウンロードした EA を移動させます。

Experts	2018/12/21 17:28	ファイル フォル...
Files	2017/01/01 15:22	ファイル フォル...
Images	2017/01/01 15:22	ファイル フォル...
Include	2017/01/01 15:22	ファイル フォル...
Indicators	2018/12/19 12:36	ファイル フォル...
Libraries	2018/12/03 0:38	ファイル フォル...
Logs	2018/12/22 21:10	ファイル フォル...
Presets	2017/01/01 15:22	ファイル フォル...
Projects	2017/01/01 15:22	ファイル フォル...
Scripts	2018/12/09 6:13	ファイル フォル...
Shared Projects	2018/11/21 4:09	ファイル フォル...

**その後、MT4 を再起動させます。**

**すると、ナビゲーターウィンドウのエキスパートアドバイザーに先ほど入れた EA が表示されて  
いるのを確認されてください。**






## EA を稼働させる

1. EA を稼働させるチャートヘドラッグ&ドロップ
2. EA の設定ウィンドウが開くので設定が必要な EA はパラメーターの設定をする

### 3. OK をクリック



そうすると、チャートウィンドウの右上にニコニコマークが表示されていると正しく EA が稼働している証です。

### 注意点

もし、チャートウィンドウの右上に怒っている様なマークが表示されていると EA が停止中の証です。



もし、怒っている様なマークが表示されており、上部にある「自動売買」のアイコンが赤色担っている時は、クリックして緑色にしてください。緑色になると EA が稼働している証拠です。

ちなみに、EA を停止したい場合には「自動売買」のアイコンをクリックして赤色にしてください。赤色になると EA が停止している証拠です。

## MT4 の設定方法

【異国のドル円カスタムロケット】をチャートに導入する際に、全般タブの「DLL の使用を許可する」にチェックが入っていることを確認して下さい。

バージョン情報 全般 パラメーターの入力

コモン

Long & Short ▼ ポジション

☒ アラームを有効化

☐ 1回鳴ったらアラームを無効化

自動売買

☒ 自動売買を許可する

セイフティー

☒ DLLの使用を許可する

☒ 外部エキスパートの使用を許可する

☐ シグナル設定の変更を許可する

OK キャンセル リセット

## 【異国のドル円カスタムロケット】のパラメーター設定

Expert - Ikokuno\_USDJPY\_Rocket\_M5

バージョン情報 全般 パラメーターの入力

変数	値
=====基本設定=====	=====
最大買いポジション数	5
最大売りポジション数	5
ロット数	0.1
最大スリッページ制限	4
最大スプレッド制限	5.0
複利機能	false
リスク	2.0
マジックナンバー	9723
コメント	USDJPY-MONSTER
=====取引回数モード設定=====	=====
取引回数モード	通常の取引回数
=====買いのトレンド判断ロジック設定=====	=====
買いトレンドロジック① : 50~2000	530
買いトレンドロジック② : 50~2000	170

読み込み (L)

保存 (S)

OK キャンセル リセット

【異国のドル円カスタムロケット】では様々なカスタマイズができるように数多くのパラメーターを用意しております。このパラメーターの数値を変更することによって、トレンド判断ロ

ジックやエントリーロジック、損切ロジックなどを変えることができるので、パフォーマンスが変わります。

はじめに【異国のドル円カスタムロケット】の各パラメータの項目について解説していきます。

#### =====基本設定=====

- 最大買いポジション数

→買いの最大ポジション数の設定です。

- 最大売りポジション数

→売りの最大ポジション数の設定です。

- ロット数

→ロット数の設定です。

- 最大スリッページ制限

→PIPS で設定します。

- 最大スプレッド制限

→PIPS で設定します。

- 複利機能

→true にするとポジション数を口座資金の複利で設定します。true にした後は下の「リスク」を設定して下さい。

- リスク

→リスクは複利機能をセッテした時にポジション数を決定するリスクで、例えばリスクを 2 に設定すると、で口座資産(余剰資金)の 2%で持てる最大のポジション数でエントリーされます。

### ●マジックナンバー

→EA を識別するときの番号です。他の EA とマジックナンバーがかぶらないようであればどんな番号でも大丈夫です。

### ●コメント

→ポジションを持った時のコメントを指定できます。

## =====取引回数モード設定=====

### ●取引回数モード

→通常取引回数と高頻度の取引回数のどちらかを選ぶことが可能です。通常取引回数を選ぶと、取引回数が減りますがパフォーマンスがあがります。高頻度の取引回数を選んだ場合にバックテストをするときは「全ティック」を選ぶと正確なバックテスト結果が得られます。

**=====買いのトレンド判断ロジック設定=====**

**●買いトレンドロジック①：50～2000**

→最適化をするときには 50～2000 の間で最適化するのがおすすめです。

**●買いトレンドロジック②：50～2000**

→最適化をするときには 50～2000 の間で最適化するのがおすすめです。

**●買いトレンドロジック③：1～20**

→最適化をするときには 1～20 の間で最適化するのがおすすめです。

**●買いトレンドロジック④：1～20**

→最適化をするときには 1～20 の間で最適化するのがおすすめです。

**=====買いのエントリーロジック判断ロジック設定=====**

**●買いエントリーロジック①：10～200**

→最適化をするときには 10～200 の間で最適化するのがおすすめです。



●買いエントリーロジック②：5~30

→最適化をするときには 5~30 の間で最適化するのがおすすめです。

====買いの決済ロジック設定=====

●買い決済ロジック①：10~200

→最適化をするときには 10~200 の間で最適化するのがおすすめです。

●買い決済ロジック②：2~100

→最適化をするときには 2~100 の間で最適化するのがおすすめです。

●買いポジションのトレール開始 PIPS

→ここに設定した PIPS 以上の利益が発生するとトレールが発動します。

最適化をするときには 2~20 の間で最適化するのがおすすめです。

●買いポジションのトレール終了 PIPS

→買いポジションのトレール開始 PIPS から下げた場合に決済させる PIPS を設定しま

す。

最低でもここに設定した PIPS の利益が確保されます。

※成り行き決済ですので確定ではありません。

最適化をするときには 2~20 の間で最適化するのがおすすめです。

### ●買いポジションの切り上げ PIPS

→最大利益がここに設定した分だけ増える度に、決済値を切り上げていきます。

最適化をするときには 2~20 の間で最適化するのがおすすめです。

※利益が 50pips 以上で +30pips で決済 +10pips ごとに決済値を切り上げとした

場合には以下のようなパラメーター設定になります。

=====

・買いポジションのトレール開始 PIPS → 50

・買いポジションのトレール終了 PIPS → 30

・買いポジションの切り上げ PIPS → 10

=====

この場合には利益が 50pips でトレールを開始し、利益が 30pips まで下がったら決済、最大利益が 10pips 上がるごとに決済値を 10pips 上げていきます。

●買いポジション最大損切 PIPS

→各買いポジションの最大損切の設定です。

最適化をするときには 40~400 の間で最適化をするのがおすすめです。

=====売りのトレンド判断ロジック設定=====

●売りトレンドロジック① : 50~2000

→最適化をするときには 50~2000 の間で最適化をするのがおすすめです。

●売りトレンドロジック② : 50~2000

→最適化をするときには 50~2000 の間で最適化をするのがおすすめです。

●売りトレンドロジック③ : 1~20

→最適化をするときには 1~20 の間で最適化をするのがおすすめです。

●売りトレンドロジック④：1~20

→最適化をするときには1~20の間で最適化するのがおすすめです。

=====**売りのエントリーロジック設定**=====

●売りエントリーロジック①：10~200

→最適化をするときには10~200の間で最適化するのがおすすめです。

●売りエントリーロジック②：2~100

→最適化をするときには2~100の間で最適化するのがおすすめです。

=====**売りの決済ロジック設定**=====

●売り決済ロジック①：10~200

→最適化をするときには10~200の間で最適化するのがおすすめです。

● **売り決済ロジック②：2～100**

→最適化をするときには 2～100 の間で最適化をするのがおすすめです。

● **売りポジションのトレール開始 PIPS**

→ここに設定した PIPS 以上の利益が発生するとトレールが発動します。最適化をするときには 2～20 の間で最適化をするのがおすすめです。

● **売りポジションのトレール終了 PIPS**

→売りポジションのトレール開始 PIPS から下げた場合に決済させる PIPS を設定します。最低でもここに設定した PIPS の利益が確保されます。

※成り行き決済ですので確定ではありません。

最適化をするときには 2～20 の間で最適化をするのがおすすめです。

● **売りポジションの切り上げ PIPS**

→最大利益がここに設定した分だけ増える度に、決済値を切り上げていきます。

最適化をするときには 2～20 の間で最適化をするのがおすすめです。

● 売りポジション最大損切幅 PIPS

→各売りポジションの最大損切の設定です。

最適化をするときには 40~400 の間で最適化をするのがおすすめです。

=====取引時間設定=====

※時間帯はMT4のサーバー時間が基準となります。

● 月曜日稼働開始時刻

→週明けの月曜日に稼働する時刻を指定することができます。必ず「XX:XX」のフォーマットで指定して下さい。

● 金曜日決済機能

→true にすると、金曜日にポジションを持っている際に決済する機能が使えます。

●金曜新規ポジション停止時刻

→金曜決済機能を true にした時に、EA 新規でポジションを持つことを禁止する時刻を設定できます。必ず「XX:XX」のフォーマットで指定して下さい。

●金曜決済スタート時刻

→金曜決済機能を true にした時に、ポジションを決済するロジックを開始する時刻を設定できます。必ず「XX:XX」のフォーマットで指定して下さい。

●金曜決済終了時刻

→金曜決済機能を true にした時に、ポジションを決済するロジックを終了する時刻を設定できます。必ず「XX:XX」のフォーマットで指定して下さい。

※ E A のエントリーする取引時間の設定ができます。

例えばエントリーする取引時間を 1:00~5:00 そして 10:00~21:00 にしたい場合には以下の様に設定します。

・取引時間①の開始時間→1:00

・取引時間①の終了時間→5:00

・取引時間②の開始時間→10:00

・取引時間②の終了時間→21:00

エントリーする取引時間を 1:00~15:00 にしたい場合には以下の様に設定します。

・取引時間①の開始時間→1:00

・取引時間①の終了時間→15:00

・取引時間②の開始時間→1:00

・取引時間②の終了時間→15:00

エントリーする取引時間を制限したくない場合には以下の様に設定します。

・取引時間①の開始時間→0:00

・取引時間①の終了時間→24:00

・取引時間②の開始時間→0:00

・取引時間②の終了時間→24:00

●取引時間①の開始時間

→必ず「XX:XX」のフォーマットで指定して下さい。

●取引時間①の終了時間



→必ず「XX:XX」のフォーマットで指定して下さい。

●取引時間②の開始時間

→必ず「XX:XX」のフォーマットで指定して下さい。

●取引時間②の終了時間

→必ず「XX:XX」のフォーマットで指定して下さい。

動画や SNS で定期的に解説！

異国の戦士の公式YouTubeチャンネルでは相場の解説や、商品の解説、無料インジケーターの配布報告などトレードに役に立つ情報を発信していきますので、是非チャンネル登録をお願い致します！

★【異国の戦士】公式YouTubeチャンネル

[https://www.youtube.com/channel/UCFgrhht\\_GxbIexMXEG0pxVg](https://www.youtube.com/channel/UCFgrhht_GxbIexMXEG0pxVg)

また、SNS でも情報を発信しておりますので、まだフォローしていない方はぜひフォローしてください！

★【異国の戦士】公式 Twitter

<https://twitter.com/ikokunosenshi>

★【異国の戦士】公式 LINE

<https://line.me/R/ti/p/fkv0332e>